


# Dokumentace pomocného hlásného profilu HP C17 ST

## Kategorie C

Tok:	<b>Medlovický potok</b>	Název HP:	<b>most nad hřištěm</b>	ř.km:	<b>2,520</b>
Kraj:	<b>Zlínský kraj</b>	ORP:	<b>Uherské Hradiště</b>	Obec:	<b>Stříbrnice</b>
Odvozené průtoky [m3/s]:			Platnost pro úsek toku / kritické místo:		
<b>I. SPA</b>	<b>II. SPA</b>	<b>III. SPA</b>	<b>celá obec Stříbrnice</b>		
Výška hladiny [nadmořská m.n.m dno = 229.05 m]			Čtení hlásného profilu:		
229.80	223.00	223.30	HP C17 ST je osazen ultrazvukovým bezkontaktním <b>hladinovým čidlem</b> s automatickým přenosem naměřených údajů na server obce		
Výška hladiny [cm dno = 0 cm]			WGS84: 49°03'25.68"N, 17°18'40.95"E		
<b>bdělost</b>	<b>pohotovost</b>	<b>ohrožení</b>	S - JTSK: -548680.28; -1181295.25		
<b>80</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	značení latí provedeno na PB pilíři		
			<a href="#">on-line měření</a>		



Legenda:



Směr toku  
Medlovického potoku



Hladinové čidlo HP C17 ST  
na mostovce mostu nad  
hřištěm



Vlastník a provozovatel stanice: obec Stříbrnice, Stříbrnice 124,  
687 09 Boršice, tel.: 572 501 191  
[www.stibrnice.cz](http://www.stibrnice.cz)

Hlášení z měření dostává a zobrazuje: informační server obce  
Stříbrnice, který je dále prostřednictvím webové aplikace na svých  
stránkách zobrazuje občanům městuse a dalším zájemcům. Varovné  
zprávy ze stanice dostávají: členové PK obce Stříbrnice

Odkaz na web aplikaci: [st.povodnoveplany.cz](http://st.povodnoveplany.cz) - článek Monitoring - Hladinoměry

Pozorování a hlášení za povodní: hlídku určuje předseda PK z řad SDH obce, která předává hlášení na OÚ Stříbrnice

Skutečnost ovlivňující měření hlásí na: OÚ Stříbrnice

Překročení směrodatných stavů SPA hlásí na: OÚ Stříbrnice, ORP Uherské Hradiště

a dále: Boršice, Nedakonice, HZS Zlínského kraje, ČHMÚ Brno, Správa VT Povodí Moravy s.p. - dispečink, Lesy ČR s.p. - Vsetín - pob. Luhačovice